
MANUAL de instalación de TEREX_Tablet

Para instalar la aplicación TEREX_Tablet en la tableta, en primer lugar es necesario conseguir conectar la tableta con el PC, para posteriormente transferir los archivos necesarios.



PASO 1

Conecte el cable USB que venía en la caja del producto a la tableta y al PC. Debería aparecer el dispositivo dentro de "Mi PC" o "Equipo" (dependiendo del sistema operativo):

Dentro de 'Almacenamiento interno' es donde se copiarán los archivos necesarios.

PASO 2

Una vez se consigue la conexión, dentro de 'Almacenamiento interno', se debe ver una serie de carpetas (Android, DCIM,…)

PASO 3

Copiar la carpeta 'terex' adjunta en el zip descargado al directorio raíz de la tableta (paso 2). El contenido es el mostrado en la parte derecha.

Carpeta '**Ayuda**'	Contiene una serie de fichero '.htm y .pdf', uno de cada por tipo de elemento, en el que se describe, según la GSM, los distintos campos de información de cada una de las fichas.
Carpeta '**Imagenes**'	Almacenará los ficheros '.jpg' de fotografías de los elementos efectuadas durante la sesión actual
Carpeta '**Instalacion**'	Contendrá el fichero TEREX_Tablet.apk
Carpeta '**Señales verticales …**'	Conjunto de ficheros '.gif' con iconos de las Señales verticales de circulación.
Fichero 'TEREX.db'	Base de datos (SQLite) TEREX.
Fichero 'TEREX_Tablet.CONF'	Contiene cierta información para las actualizaciones de TEREX_Tablet

PASO 4

Una vez desconectado el cable, en la tableta, con un explorador de archivos (normalmente **'Mis archivos'** o **'Archivos'**) se navega hasta la carpeta copiada y dentro de la carpeta '**Instalacion**' se pincha sobre '**TEREX_Tablet.apk**' (imagen inferior). Se abrirá la pantalla de instalación (imagen derecha), clic sobre instalar.


Posibles incidencias durante la instalación de la aplicación. Pasos finales.

Problema con la conexión de la tableta al PC

Si al conectar la tableta al PC no aparece el dispositivo en ‘Mi PC’, es muy probable que se requiera la instalación del **DRIVER** correspondiente. Para ello en Google busque: ‘–marca de la tableta (Samsung, Asus, Sony…)– usb driver’, descargue el instale el ejecutable. Con esto se debería solventar el problema.

Nota 1: Si realizados los pasos de arriba no se soluciona el problema, se probará activar el ‘**Modo de depuración**’ en la tableta. Para ello:

1. Ir a ajustes y buscar el apartado ‘Opciones de desarrollo’ (suele estar por el final).
2. Si no aparece, ir a ‘Información del dispositivo’ o similar (suele ser el último apartado). Una vez dentro buscar en la lista la opción ‘Número de compilación’ y pulsar encima unas 5 o 6 veces. Debería aparecer un mensaje indicando que se han habilitado las opciones de desarrollo. Volver al paso 1.
3. Dentro de ‘Opciones de desarrollo’ buscar el apartado ‘**Depuración**’ y activarlo.
4. Probar a conectar la tableta.



Problema con la instalación de la aplicación en la tableta

Si al seleccionar TEREX_Tablet.apk, aparece un texto como el inferior de que se ha bloqueado la instalación por seguridad:	Instalación bloqueada Por seguridad, el teléfono se ha configurado para bloquear aplicaciones de orígenes desconocidos. CANCELAR AJUSTES
Touch sobre ‘Ajustes’. Aparece la sección de ‘Seguridad’ en ‘Ajustes’. Buscar el apartado ‘Orígenes desconocidos’ o ‘Fuentes desconocidas’ (depende de la versión de Android en la tableta) y activarlos.	Administradores de dispositivos Ver o desactivar administradores de dispositivo Orígenes desconocidos Permitir la instalación de aplicaciones de origen desconocido Almacenamiento de credenciales Fuentes desconocidas Permitir la instalación de aplicaciones de orígenes distintos a Play Store
Aceptar el mensaje. Una vez hecho esto, volver al paso 4 e intentar instalar la aplicación de nuevo.	El teléfono y los datos personales son más vulnerables a los ataques de aplicaciones de origen desconocido. El usuario acepta ser el único responsable de cualquier daño en el teléfono o pérdida de datos que se pueda derivar del uso de estas aplicaciones. CANCELAR ACEPTAR

Activar las extensiones de archivos para tipo de archivos conocidos


Una vez conectada la tableta al PC, si se navega hasta la carpeta …\terex en el 'Almacenamiento interno' de la tableta, se mostrarán 4 carpetas y una serie de ficheros (normalmente 3).

Para activar las extensiones de los archivos. Paso 1 (abrir 'Opciones de carpeta'):


- WINDOWS XP




- WINDOWS VISTA / WINDOWS 7



- WINDOWS 8 / 8.1



Se abrirá una ventana como la siguiente:



En la pestaña 'Ver' se navega hasta encontrar la línea 'Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos'. Es necesario asegurarse de que la casilla **NO** este seleccionada.

Con esto, mientras que antes, en la carpeta …\terex de la tableta, se mostraba el fichero 'TEREX', ahora se muestra 'TEREX.db'.

Rev2, Valencia, junio de 2015